

Vectorworks 2020 ドングルドライバについて


このドキュメントには同梱されているドングルドライバに関する情報が記載されています。
インストールする前に、必ずお読みください。

1. ドングルドライバの説明


Vectorworks インストーラは自動でドングルドライバをインストールしますが、インストールされるドライバは macOS 10.12 (Sierra)および OS X 10.11 (El Capitan)には未対応のドライバとなっております。macOS 10.12 (Sierra)または OS X 10.11 (El Capitan)でドングル製品をご利用の場合は Vectorworks をインストール後、本ドキュメントが置かれているフォルダ内の「v7.81」フォルダ下にあるドングルドライバをインストールしてください。

2. v7.81 ドライバのインストール手順

- 1) 「v7.81」フォルダ下の「Sentinel_Runtime.dmg」をダブルクリックします。
- 2) ディスクイメージがマウントされます。
- 3) まずインストールされているドライバのアンインストールを実行します。
「Uninstall Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




- 4) 「Uninstall」 ボタンをクリックします。



5) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。




6) アンインストールが完了します。OK ボタンを押してください。



7) 「Quit」 ボタンを押してください

8) 次に v7.81 ドライバをインストールします。


「Install Sentinel Runtime Environment」 をダブルクリックしてください。




9) 「続ける」 ボタンをクリックします。




- 10) 「続ける」ボタンをクリックします。使用許諾契約をお読みになり、「同意する」ボタンをクリックしてください。




- 11) 「続ける」ボタンをクリックします。



- 12) インストール先を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。



1 3) インストール完了です。「閉じる」ボタンをクリックしてください。



3. 各ドライバの OS 対応状況

Mac

v7.81 : macOS 10.13 (High Sierra) / macOS 10.12 (Sierra) / OS X 10.11 (El Capitan)

v7.102 : macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave) / macOS 10.13.6 (High Sierra)

以上

エーアンドエー株式会社

2019.11.22