

ドングルドライバーについて

このドキュメントには同梱されているドングルドライバーに関する情報が記載されています。
インストールする前に、必ずお読みください。

1. ドングルドライバーの説明


Site Protection Server インストーラーは自動でドングルドライバーをインストールしますが、インストールされるドライバーは macOS 10.13 (High Sierra)未対応のドライバーとなっております。macOS 10.13 (High Sierra)で Site Protection Server をご利用の場合は Site Protection Server をインストール後、本ドキュメントが置かれているフォルダ内の「v7.81」フォルダ下にあるドングルドライバーをインストールしてください。

また、macOS 10.13.6 (High Sierra)をご利用の場合は「v8.11」フォルダ下にあるドングルドライバーをインストールしてください。


2. v7.81 ドライバーのインストール手順

※v8.11 ドライバーの場合も同様

- 1) 「v7.81」フォルダ下の「Sentinel_Runtime.dmg」をダブルクリックします。
- 2) ディスクイメージがマウントされます。
- 3) まずインストールされているドライバーのアンインストールを実行します。
「Uninstall Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




4) 「Uninstall」 ボタンをクリックします。



5) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。




6) アンインストールが完了します。「OK」 ボタンを押してください。




7) 「Quit」 ボタンを押してください。

8) 次に v7.81 ドライバーをインストールします。


「Install Sentinel Runtime Environment」 をダブルクリックしてください。




9) 「続ける」 ボタンをクリックします。




10) 「続ける」 ボタンをクリックします。使用許諾契約をお読みになり、「同意する」 ボタンをクリックしてください。




11) 「続ける」 ボタンをクリックします。



1 2) インストール先を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。



1 3) インストール完了です。「閉じる」ボタンをクリックしてください。



3. 各ドライバーの OS 対応状況

Mac

- v7.81 : macOS 10.13 (High Sierra)
- v8.11 : macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave) / macOS 10.13.6 (High Sierra)
- v8.21※ : macOS 11.0 (Big Sur) / macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave)

※M1 チップ搭載マシンに関しては、Rosetta2 環境下での限定的対応となっております。

以上

エーアンドエー株式会社

2021.11.8

-
- ☐ Vectorworks、Renderworks、MiniCAD は、Vectorworks, Inc. の登録商標です。
 - ☐ Braceworks、SmartCursor、VectorScript は、Vectorworks, Inc. の商標です。
 - ☐ Apple、Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 - ☐ Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ☐ Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
 - ☐ その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。
 - ☐ 本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。
 - ☐ 本ソフトウェアの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更される場合があります。