

# Vectorworks 2025 Viewer をご利用のみなさまへ

Vectorworks 2025 Viewer（非売品）をご利用いただきありがとうございます。

このドキュメントには Vectorworks 2025 Viewer のインストールとご利用に関する重要な情報が記載されています。インストールする前に、必ずお読みください。

## 目次

1. 本製品のバージョン
2. インストールについて
3. 推奨動作環境
4. 使用上のご注意
5. テクニカルサポートについて
6. ヘルプについて
7. 使用許諾について

## 1. 本製品のバージョン

Vectorworks 2025 Viewer

## 2. インストールについて

### パソコンのユーザーアカウント名、およびインストール先のフォルダパスについて

パソコンのユーザーアカウント名、および Vectorworks のインストール先のフォルダパスには、**2 バイト文字（日本語など）**を使用しないでください。これらに 2 バイト文字が使われている環境では、**Vectorworks が起動しない**、もしくは一部機能が利用できないなどの問題が発生する場合があります。  
1 バイト文字（英数半角）のユーザーアカウント名にて、インストール先のフォルダ名を変更せずに導入、ご利用いただくことを推奨します。

## インストール手順

1. すべてのアプリケーションを閉じてください。
2. 「Vectorworks 2025 Install Manager」をダブルクリックしてください。
3. インストールダイアログボックスが表示されます。「さあ始めましょう！」ボタンをクリックしてください。
4. ライセンス情報画面で「Vectorworks Viewer のみをインストール」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックしてください。
5. 使用許諾契約をよくお読みいただき、同意できる場合は「使用許諾契約の全条項に同意します。」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックしてください。

6. 「お読みください」の記載内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
7. インストール先のディレクトリを選択し、「インストール」ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。
8. 「インストール完了」画面で「Vectorworks 2025 を起動」にチェックを入れ、「終了」ボタンをクリックしてください。インストールが終了し、Vectorworks 2025 Viewer が起動します。

### 3. 動作環境

Vectorworks 2025 Viewer の動作環境は Vectorworks 2025 製品の動作環境に準拠します。

※Vectorworks 2025 Viewer は、「Renderworks」を搭載しておりません。

	Windows		Mac
OS	Win11 Windows 10 (64bit)		macOS 15(Sequoia) macOS 14(Sonoma) macOS 13(Ventura)
	エントリー	ミドル (推奨)	ハイエンド
目安となるデータの規模	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2D図面</li> <li>・ 簡単な3Dモデリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 詳細な2D図面</li> <li>・ 詳細な3Dのモデリング</li> <li>・ 小中規模BIM</li> <li>・ レンダリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 詳細な2D図面</li> <li>・ 非常に複雑かつ詳細な3Dモデリング</li> <li>・ 大規模BIM</li> <li>・ レンダリング</li> <li>・ Showcase機能を使用したプリビズ</li> </ul>
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Intel Core i5またはAMD Ryzen 5、またはそれと同等以上のもの</li> <li>・ Apple M1以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6コア以上搭載で2GHz以上の Intel Core i7 または AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの</li> <li>・ Apple M1 Pro以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8コア以上搭載で3GHz以上の Intel Core i7 または、AMD Ryzen 7、または、それと同等以上のもの</li> <li>・ Apple M1 Max以上</li> </ul>
	※ARM系プロセッサを搭載したWindows PCはサポートされていません。 ※AVX2に未対応のCPUではRenderworksは使用できません。		
メモリ	8GB以上	16GB以上	32GB以上
グラフィックス	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows : DirectX 11互換、2GB以上のVRAM Mac (Intel) : Metal GPUFamily1以上、2GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 8GB以上	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows : DirectX 11互換、4GB以上のVRAM Mac (Intel) : Metal GPUFamily1 v4以上、4GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 Pro 16GB以上	以下の条件を満たすグラフィックカード ・ Windows : DirectX 11互換、8GB以上のVRAM Mac (Intel) : Metal GPUFamily2以上、8GB以上のVRAM ・ Mac (Mシリーズ) : M1 Max 32GB以上
	※CPU内蔵グラフィックスは非推奨。やむをえずCPU内蔵グラフィックスを使用する場合は、Intel Iris、Iris Pro / Iris Plus / Iris Xeをご使用ください。 Intel HD Graphics / UHD Graphicsでは正常に動作しない場合があります。		

ディスク容量	55GB以上（オプションライブラリ33GBを含む） ・フラッシュストレージ（SSD）にVectorworksをインストールすることで動作速度が向上します。	
画面解像度	1440 x 900以上	1920 x 1080以上
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インストールのためのインターネット接続環境が必要です。</li> <li>・ご使用にあたり製品のユーザー登録、Vectorworksアカウントの登録が必要です。</li> <li>・大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。</li> <li>・日本語OS環境でご利用ください。</li> <li>・パソコンのユーザーアカウント名、および Vectorworks のインストール先のフォルダパスには、2バイト文字（日本語など）を使用しないでください。</li> </ul>	

- ・ 記載されている情報は 2024 年 12 月現在のものです。最新の情報は、弊社 Web サイトをご確認ください。

<https://www.vectorworks.co.jp/Support/sysreq/vw2025.html>

- ・ ご利用のパソコンの各スペックの確認には、合わせて以下の Web サイトの情報もご参考ください。

[https://www.vectorworks.co.jp/Support/tips/pc\\_spec.html](https://www.vectorworks.co.jp/Support/tips/pc_spec.html)

#### 4. 使用上のご注意

- ・ プリンターについて

プリンターをご利用される場合、各 OS 対応のプリンターをご利用ください。

またプリンタードライバソフトが別途必要です。

#### 5. テクニカルサポートについて

ベクターワークスジャパン株式会社では、本 Vectorworks 2025 Viewer のサポートは一切行っておりません。操作方法等のご質問にはお答えできませんので、予めご了承ください。

#### 6. ヘルプについて

Vectorworks 2025 Viewer には、ヘルプ機能は搭載されておりません。「ヘルプ」メニューを選択すると Viewer のご案内が表示されます。

※Viewer のご案内の閲覧には、PDF 閲覧ソフトが必要です。

#### 7. 使用許諾について

- ・ Vectorworks 2025 Viewer のご使用にあたっては、使用許諾を適用いたします。インストール時に表示される使用許諾をご参照ください。

- ・ Vectorworks 2025 Viewer のインストール方法は本ドキュメントの「2. インストールについて」に記載してあります。
- ・ プログラムをコンピューター上で起動すると、その時点で使用許諾の内容に関し、すべて同意したとみなされます。
- ・ ベクターワークスジャパン株式会社のソフトウェア販売元、販売店またはこれらの社員は使用許諾に記載の内容に関し、いかなる修正拡大または追加をなすことを授權されていません。同意されない場合は、本製品を弊社宛てにご返送ください。

以上

ベクターワークスジャパン株式会社

2025.5.28

---

©1985-2025 Vectorworks, Inc.

□Vectorworks、Renderworks、Braceworks と ConnectCAD は Vectorworks, Inc. の登録商標です。

□SmartCursor と VectorScript は Vectorworks, Inc. の商標です。

□Vision は Vectorworks, Inc. の製品です。

□Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

□Mac、macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

□Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

□その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

□その他記載されている会社名および商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

□本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。

□製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。