

Ventura、Sonoma 対応 dongle ドライバーについて

このドキュメントには同梱されている dongle ドライバーに関する情報が記載されています。

macOS 13 (Ventura) 以上の環境で、Vectorworks シリーズ B および Site Protection Server をご使用される場合はインストールする前に、必ずお読みください。

1. dongle ドライバーの説明

Vectorworks インストーラー(シリーズ B)および Site Protection Server インストーラーは自動で dongle ドライバー「v8.43」をインストールしますが、インストールされるドライバーは macOS 13 (Ventura) 以上の macOS には未対応のドライバーとなっております。

基本的には macOS 13 (Ventura) 以上の macOS であってもドライバー「v8.43」が動作することを確認しておりますが、ドライバーによって dongle 製品の問題が発生する場合は、以下手順に従って本ドキュメントが置かれているフォルダ内の「v9.14」フォルダ下にあるドライバーのインストールをお試しください。

各ドライバーの OS 対応状況

v8.43 : macOS 12.0 (Monterey) / macOS 11.5 (Big Sur) / macOS 10.15 (Catalina)

v9.14 : macOS 13.3 (Ventura) / macOS 12.6 (Monterey) / macOS 11.7 (Big Sur)


※M シリーズチップ搭載マシンに関しては、Rosetta2 環境下での限定的対応となっております。

※dongle ドライバーについて詳しくは dongle ドライバーのメーカーにお問い合わせください。


2. v9.14 ドライバーのインストール手順

- 1) 「v9.14」フォルダ下の「Sentinel_Runtime.dmg」をダブルクリックします。
- 2) ディスクイメージがマウントされます。
- 3) まずインストールされているドライバーのアンインストールを実行します。


「Uninstall Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




4) 「Uninstall」 ボタンをクリックします。




5) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。



6) アンインストールが完了します。「OK」ボタンを押してください。




7) 「Sentinel Runtime Uninstaller」の「Quit」ボタンを押してください。




8) 次に v9.14 ドライバーをインストールします。


「Install Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




9) 「続ける」ボタンをクリックします。




10) 使用許諾契約をお読みにになり、「続ける」ボタンをクリックします。




11) 「同意する」ボタンをクリックしてください。



12) 「続ける」ボタンをクリックします。




1 3) インストール先を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。



※ユーザ名とパスワードを求められることがあります。

ログインしている macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。

1 4) インストール完了です。「閉じる」ボタンをクリックしてください。



以上

エーアンドエー株式会社

2024.1.31

©1985-2024 Vectorworks, Inc.

□Vectorworks、Renderworks、Braceworks と ConnectCAD は Vectorworks,Inc.の登録商標です。

□SmartCursor と VectorScript は Vectorworks,Inc.の商標です。

□Vision は Vectorworks,Inc.の製品です。

□Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

□Mac、macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

□Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

□その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

□その他記載されている会社名および商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

□本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。

□製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。