

## ドングルドライバーについて

このドキュメントには同梱されているドングルドライバーに関する情報が記載されています。  
インストールする前に、必ずお読みください。

### 1. ドングルドライバーの説明

Site Protection Server インストーラーは自動でドングルドライバーをインストールしますが、インストールされるドライバーは macOS 10.13 (High Sierra)、macOS 10.14 (Mojave)には未対応のドライバーとなっております。


macOS 10.13 (High Sierra)で Site Protection Server をご利用の場合は Site Protection Server をインストール後、本ドキュメントが置かれているフォルダ内の「v7.81」フォルダ下にあるドングルドライバーをインストールしてください。

macOS 10.13.6 (High Sierra)、macOS 10.14 (Mojave)をご利用の場合は「v8.11」フォルダ下にあるドングルドライバーをインストールしてください。


### 2. v7.81 ドライバーのインストール手順

※v8.11 ドライバーの場合も同様

- 1) 「v7.81」フォルダ下の「Sentinel\_Runtime.dmg」をダブルクリックします。
- 2) ディスクイメージがマウントされます。
- 3) まずインストールされているドライバーのアンインストールを実行します。  
「Uninstall Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。




4) 「Uninstall」 ボタンをクリックします。



5) macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。




6) アンインストールが完了します。「OK」ボタンを押してください。




7) 「Sentinel Runtime Uninstaller」の「Quit」ボタンを押してください。

8) 次に v7.81 ドライバーをインストールします。


「Install Sentinel Runtime Environment」をダブルクリックしてください。



9) 「続ける」 ボタンをクリックします。



10) 「続ける」 ボタンをクリックします。使用許諾契約をお読みになり、「同意する」 ボタンをクリックしてください。



11) 「続ける」 ボタンをクリックします。




## 1 2) インストール先を確認し、「インストール」ボタンをクリックします。



※ユーザ名とパスワードを求められることがあります。

ログインしている macOS のアカウントのユーザ名とパスワードを入力してください。

## 1 3) インストール完了です。「閉じる」ボタンをクリックしてください。



### 3. 各ドライバーの OS 対応状況

Mac

- v7.81 : macOS 10.13 (High Sierra)
- v8.11 : macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave) / macOS 10.13.6 (High Sierra)
- v8.21※ : macOS 11.0 (Big Sur) / macOS 10.15 (Catalina) / macOS 10.14 (Mojave)
- v8.53※ : macOS 13.0 (Ventura) / macOS 12.5 (Monterey) / macOS 11.6 (Big Sur)

※M1 チップ搭載マシンに関しては、Rosetta2 環境下での限定的対応となっております。

※ドングルドライバーについて詳しくはドングルドライバーのメーカーにお問い合わせください。

以上

エーアンドエー株式会社

2022.12.12

---

©1985–2023 Vectorworks, Inc.

□Vectorworks、Renderworks、Braceworks と ConnectCAD は Vectorworks,Inc.の登録商標です。

□SmartCursor と VectorScript は Vectorworks,Inc.の商標です。

□Vision は Vectorworks,Inc.の製品です。

□Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標  
または商標です。

□Mac、macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

□Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

□その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

□その他記載されている会社名および商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

□本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。

□製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。