

アクティベーション（ライセンス認証）について

スタンドアロン版は、初回起動時および、ご利用を開始してから一定期間経過すると、インターネット経由で認証サーバーへアクティベーション（ライセンス認証）を行います。セキュリティが強固なネットワーク環境下ではアクティベーションサーバーとの接続がブロックされ、アクティベーションできない場合があります。本テキストでは、このような環境下における対処方法についてご説明いたします。

これらの作業はネットワーク設定に関わりますので、予めネットワーク管理者様にファイアウォールやプロキシサーバー用の設定についてご確認いただきますようお願い申し上げます。

■ファイアウォール環境の設定

以下のポート番号を、全てのフィルタ/ルータ/ファイアウォール上で解放してください。

Port 80 (UDP and TCP)

■プロキシサーバー用の設定

以下の手順を参考に、プロキシサーバー環境用の設定ファイル「VWProxy.txt」を作成し、Vectorworksを利用するマシンの所定の場所へ保存してください。

【ご注意】

サポートされているプロキシサーバーの種類はHTTPのみとなります。

※Socks 上では Vectorworks をお使いいただくことはできません。

■作業手順

1. 「プロキシ環境でご使用の方へ」フォルダ内の「VWProxy.txt」をデスクトップ等へコピーしてください。
2. 「VWProxy.txt」を開き、ご利用環境に合わせて以下のように書き換えてください。
(設定を行うための情報は、ネットワーク管理者様へお問い合わせください。)

・ address XXX.XXX.XXX.XXX (2 行目)

XXX…の箇所に、ご利用環境のプロキシサーバーのアドレスをご入力ください。

(IP アドレス、もしくはドメインアドレスをご入力ください。)

・ port XXXX (3 行目)

XXXX の箇所に、ご利用環境のプロキシサーバーのポート番号をご入力ください。

(外部接続用に設けられているポート番号をご入力ください。)

- ・ #username XXXX
- ・ #password XXXX (末尾 2 行)

プロキシサーバーを利用する際にユーザー名とパスワードが必要な場合は、
上記 2 項目の冒頭#を外し、XXXX の箇所に必要なユーザー名とパスワードをご入力ください。
(必要がない場合は、「#」は外さないでください。)

3. 上記の設定が完了しましたら、ファイルを上書き保存してください。

※ macOS/OS X 環境でテキストエディットを使用している場合は標準テキスト（プレーンテキスト）形式で保存してください。

(本ファイルは、リッチテキスト形式には対応していません。)

4. 「VWProxy.txt」を、所定の場所へ保存します。

※ VWProxy.txt ファイルを以下の『Vectorworks』フォルダ直下に配置してください。
(各バージョン用のフォルダ内ではありません。)

Windows の場合：

「C ドライブ (ローカルディスク C)」 > 「ユーザー」 > 「(ユーザー名フォルダ)」 > 「AppData」
> 「Roaming」 > 「Nemetschek」 > 『Vectorworks』フォルダ内

macOS の場合：

「Macintosh HD」 > 「ユーザ」 > 「(ユーザ名フォルダ)」 > 「ライブラリ」
> 「Application Support」 > 『Vectorworks』フォルダ内

5. Vectorworks を起動し、アクティベーションが可能か確認してください。

■その他

Vectorworks を利用するマシンに、OS やセキュリティソフト等によるパーソナルファイアウォールが設定されている場合、Vectorworks のアクティベーションが阻害される場合があります。

このような場合は、パーソナルファイアウォール側にて、例外ルールに Vectorworks を登録するなど、インターネットを通じてアクティベーションが行えるよう設定を行ってください。

パーソナルファイアウォールの設定手順等につきましては、OS メーカーやセキュリティソフトメーカーへお問い合わせください。

以上

ベクターワークスジャパン株式会社

2025.11.30

©1985–2026 Vectorworks, Inc.

☐ Vectorworks、Renderworks、Braceworks、ConnectCAD と V Design without limits ロゴは Vectorworks, Inc.の登録商標です。

☐ SmartCursor と VectorScript は Vectorworks, Inc.の商標です。

☐ Vision は Vectorworks, Inc.の製品です。

☐ Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

☐ Mac、macOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

☐ Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

☐ その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。

☐ その他記載されている会社名および商品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

☐ 本書に記載されている一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。

☐ 製品の仕様、サービス内容等は予告なく変更することがあります。